

バリデーションチェックツール

操作マニュアル

1.0版

2024年5月

はじめに

本ツールは、Microsoft®Windows 上で動作するツールです。

本書は、「バリデーションチェックツール」の操作手順を解説した操作マニュアルです。

ご注意

- ・本書の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。
- ・本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。
- ・本書の内容については万全を期して作成しておりますが、万一誤りや記載もれなど、お気付きの点がございましたらご連絡ください。

Microsoft、および Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における 登録商標です。

もくじ

| 第1章 ご利用にあたって | 2 |
|--|----|
| 1.1 ツールの概要 | 3 |
| 1.2 ご利用可能環境と利用条件 | 4 |
| 1.2.1 環境条件 | 4 |
| 1.2.2 ファイル種類 | 4 |
| 1.2.3 XML バージョン 1.2.4 ファイル 文字コード(池行コード) | 4 |
| 1.2.5 読込可能ファイルサイズ | |
| 1.3 ツールのインストールについて | 5 |
| 第2章 バリデーションチェックツールの操作方法 | 6 |
| 2.1 バリデーションチェックツールの起動 | 7 |
| 2.2 確認ファイルの選択 | 8 |
| 2.3 フォーマットチェックの実行 | 11 |
| 2.4 エラーー覧ファイル出力 | 14 |
| 2.5 エラーXML ファイル出力 | 17 |
| 2.6 バリデーションチェックツールの終了 | 20 |
| 第3章 エラー発生時の対処方法 | 22 |
| 3.1 起動時のエラーについて | 23 |
| 3.2 ファイル読込時のエラーについて | 24 |
| 3.3 ファイル解析時のエラーについて | 25 |
| 3.4 ファイル解析が中断するエラーについて | 26 |
| 3.5 ファイル出力時のエラーについて | |
| 3.6 その他の例外エラーについて | 31 |
| 別紙 | 32 |
| MX ファイルチェックエラー一覧 | 33 |

第1章

ご利用にあたって

この章では、ご利用にあたっての説明をいたします。

- ●ツールの概要
- ●ご利用可能環境と利用条件
- ●ツールのインストールについて

1.1 ツールの概要

「バリデーションチェックツール」とは、お客さまが作成した XML 形式の送金依頼データファイル を投入することで、 XMLの構造チェック(エレメント名、エレメント階層化構造・構成、必須項目、入 力桁数、入力文字等)にご利用いただけるみずほ銀行独自ツールです(CSV 形式は対象外)。

接続テストや当行への送金依頼開始前に、送金依頼データファイルの形式チェックを実施することで、データ不備等に早期に気付くことができ、お客さまのシステム開発を円滑に進めることをサポートします。

「バリデーションチェックツール」は、当行からご案内した「みずほ版外国送金フォーマット(XML 形式).excel」の以下表の内容の形式チェックを実施します。

加えて、ISO版 ADP を利用のお客さまにおいては、当行からご案内した(株)NTT データの 「AnserDATAPORT®仕様書ー式」の「JX 手順_接続インタフェース解説書【加入者編】】別紙_ファイ ルフォーマット」のシート「BAH」についても、以下表の内容の形式チェックが可能です。 *AnserDATAPORT®は、株式会社エヌ・ティ・ディ・データにおける登録商標です。

| Excel上の列 | C~P 列 | Q 列 | R 列 | S 列 | T 列 | U列 | ∨列 | Y~Z 列 |
|------------|---------------------|------|------------|------|------|------|---------|--------------|
| 項目名 | XML Tag | Or | Mult | TYPE | MIN | MAX | 制限值 | 各タグの 利用可否 |
| 例) | <nm></nm> | | [11] | Text | 1 | 140 | {1,140} | 必須 |
| チェック 内容 | タ グ名 称・順番 | 選択条件 | 繰り返し 回数 | データ型 | 最小桁数 | 最大桁数 | 制限值 | 必須項目 設定有無 |

*全体のトランザクション件数、送金金額の桁数、データ形式等の一部項目について、X列「タグの説明」記載内容 についてチェックしている場合もあります(別紙「MXファイルチェックエラー一覧」の★を付した項目が対象です。)

※法人向け EB サービス別のフォーマットは以下 URL からダウンロードください。 「ホストコンピュータサービス(一括伝送)」「パソコンサービス(一括伝送)」をご利用のお客さま https://www.mizuhobank.co.jp/corporate/oshirase/iso20022_adp/anserdataport.html

「みずほ e-ビジネスサイト(アップロード方式)」をご利用のお客さま https://www.mizuhobank.co.jp/special/iso20022_ebs.html

なお、本ツールで確認できる範囲は形式的なチェックのみになります。業務的なチェック(お客さ ま番号や口座番号が実在しているか、送金指定日が銀行営業日か、項目間の相関関係が正当 か等々)はできません。送金指定日を入力するタグである<Dt>に「2000-01-01」と入力した場合、 形式は合っているため本ツールではエラーとなりませんが、実際に当行へ送金依頼する際には過 去の日付であるためエラーとなります。

1.2 ご利用可能環境と利用条件

1.2.1 環境条件

- バリデーションチェックツールの環境条件は以下の通りです。
- ・対応 OS:Windows10

Windows11

- ・推奨メモリ:4GB(ギガバイト)以上
- ・アカウント権限:規定なし
- ・ディスプレイ最小解像度:1024×768 ピクセル

1.2.2 ファイル種類

バリデーションチェックツールで利用可能な MX ファイルのフォーマットは以下の通りです。
 ・pain.001.001.09(含む、BAH(Business Application Header))
 *XML ファイルは、ISO20022 に準拠した新たな電文フォーマットを意味します。

1.2.3 XML バージョン

XML のバーションは 1.0 です。

1.2.4 ファイル文字コード(改行コード)

バリデーションチェックツールで利用可能な MX ファイルの文字コード(改行コード)は以下の通りです。

- •UTF-8(CRLF)
- •UTF-8(CR)
- •UTF-8(LF)
- •UTF-8(なし)
- 1.2.5 読込可能ファイルサイズ 最大ファイルサイズ: 20MB

みずほ銀行

4

インストール作業は必要ありません。

バリデーションチェックツール(MXCheckTool.exe)を起動することでご使用いただけます。 ※本ツールが圧縮(ZIP ファイル化)されている場合は、展開してから起動してください。

第2章

バリデーションチェックツールの操作方法

この章では、バリデーションチェックツールの操作方法を説明します。

- ●バリデーションチェックツールの起動
- ●確認ファイルの選択
- ●フォーマットチェックの実行
- ●エラー一覧ファイル出力
- ●エラーXML ファイル出力
- ●バリデーションチェックツールの終了

2.1 バリデーションチェックツールの起動

バリデーションチェックツールを起動します。

操作手順

1. ツール格納フォルダから「MXCheckTool.exe」をダブルクリック、または右クリック⇒「開く」を

選択します。



2. バリデーションチェックツールが起動します。





2.2 確認ファイルの選択

確認する MX ファイルを選択します。

※確認ファイル欄に直接入力、ファイルをドラッグ&ドロップで選択することも可能です。

操作手順

1. 画面右上の「…」(ファイル選択)ボタンをクリックします。

| MXファイルチェックツール | × |
|--|------------------------|
| 「MXファイル選択 確認ファイル | |
| | ···· |
| フォーマットチェック実行 | |
| ● みずほe-ビジネスサイト用【BAH不要】 ● ホストコンピューター/パソコンサービス(一括伝送)用【BAH要】 | 実行 |
| 終了 | |
| Copyright | ©2024Mizuho Bank. Ltd. |

画面上の操作箇所

<MX ファイル選択>

| 項目 | 説明 |
|-----------|------------------|
| ファイル選択ボタン | 入力ファイルを選択してください。 |



| | | | | a. MVT | コノリの検索 | | |
|---|-----------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|---|---|
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | PC > Windows (C) > WiA7P470 | | ~ | O MA | アイルの使業 | | - |
| 理 ▼ 新しいフォル・ | Ø- | | | | | • | 1 |
| 4. カノ…カマカやマ | 名前 | 更新日時 | 種類 | サイズ | | | |
| Y 9199 792X | C SampleTestData_OK.xml | 2024/03/26 17:25 | Microsoft Edge H | 28 KE | 3 | | |
| OneDrive | | | | | | | |
| OneDrive | | | | | | | |
| PC | (| | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| > ネットワーク | | | | | | | |
| ネットワーク | | | | | | | |
| ▶ ネットワーク | | | | | | | |
| ▶ ネットワーク | | | | | | | |
| ▶ ネットワーク | | | | | | | |
| ▶ ネットワーク | | | | | | | |
| ▶ ネットワーク | | | | | | | |
| ▶ ネットワーク | | | | | | | |
| ▶ ネットワーク | | | | | | | |
| ▶ ネットワーク | 1/11-2 (N): SampleTestData OV was | | | | | | |

2. 「確認ファイルの選択」ダイアログが開きます。

3. MX ファイルを選択し、「開く」ボタンをクリックします。

| 確認ファイル選択 | | | | | | | × |
|--------------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|------|-----------|-----|
| ← → ~ ↑ <mark> </mark> → | PC > Windows (C | :) > MXファイル | | ~ | ۵ MX | ファイルの検索 | م |
| 整理 ▼ 新しいフォル? | 9- | | | | | | • • |
| | 名前 | ^ | 更新日時 | 種類 | サイズ | | |
| ★ クイック アクセス | C SampleTe | stData_OK.xml | 2024/03/26 17:25 | Microsoft Edge H | 28 k | В | |
| OneDrive | | | | | | | |
| OneDrive | | | | | | | |
| PC | | | | | | | |
| 🔿 ネットワーク | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 77 | イル名(N): SampleT | estData_OK.xml | | | - | | ~ |
| | | | | | | 開く(0) キャン | セル |
| | | | | | | | |

4. 選択されたファイルのパスが設定されます。



画面上の反映箇所

<MX ファイル選択>

| 項目 | 説明 |
|--------|---------------------|
| 確認ファイル | 確認ファイルのパスを設定してください。 |

2.3 フォーマットチェックの実行

選択された MX ファイルのフォーマットチェックを実行します。

操作手順

1. 「形式選択」ボタンにてチェックする MX ファイルの形式を選択します。

・初期表示では、「みずほ e-ビジネスサイト用【BAH 不要】」が選択されています。

| MXファイルチェックツール | \times |
|--|-----------|
| 「MXファイル選択 ──── | |
| 確認ファイル | |
| C:¥MXファイル¥SampleTestData_OK.xml · | |
| | |
| . フォーマットチェック実行 | |
| ● みずほe-ビジネスサイト用【BAH不要】 ● ホストコンピューター/パソコンサービス(一括伝送)用【BAH要】 | |
| | |
| 終了 | |
| Copyright©2024Mizuho Ba | ank. Ltd. |

画面上の操作箇所

<フォーマットチェック実行>

| 項目 | 説明 |
|------|---|
| 形式選択 | BAH を含む MX ファイルか、BAH を含まない MX ファイルかを選択してください。 |

2. 「実行ボタン」をクリックします。



画面上の操作箇所

<フォーマットチェック実行>

| 項目 | 説明 |
|-------|-----------------------|
| 実行ボタン | MX フォーマットのチェックを実行します。 |

3. MX ファイルのフォーマットチェック解析結果が表示されます。



画面上の反映箇所

<出力情報>

| 項目 | 説明 |
|------|-------------------------|
| 解析結果 | フォーマットチェックの解析結果が表示されます。 |

2.4 エラー一覧ファイル出力

解析結果を CSV 形式にてファイル出力します。

操作手順

1. 画面右側の「エラー一覧ファイル出力」ボタンをクリックします。

・エラーが検出されていない場合は「エラーー覧ファイル出力」ボタンは使用できません。
 ・XML 宣言が規定数と異なる場合も「エラーー覧ファイル出力」ボタンは使用できません。
 ーみずほ e-ビジネスサイト用【BAH 不要】選択時:XML 宣言は一つのみに対応
 ーホストコンピューター/パソコンサービス(一括伝送)用【BAH 要】選択時:XML 宣言は二つにのみ対応



画面上の操作箇所

<ボタン操作>

| 項目 | 説明 |
|----------------|---------------------|
| エラーー覧ファイル出力ボタン | CSV 形式のファイル出力を行います。 |

2. 「保存先ファイルの選択」ダイアログが開きます。

保存先を選択し、「保存」ボタンをクリックします。

・デフォルトの出力ファイル名は「入力ファイル名」+[CheckResult.csv]が入力されます。

| sv出力 | | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------|----------|
| ← → ∽ ↑ 📙 C:¥MXファイル | | | ✓ ♂ MXファイルの | D検索 🔎 |
| 整理 ▼ 新しいフォルダー | | | | == + |
| ★ クイック アクセス ○ OneDrive ● OneDrive | 更新日時 検索条件に一致3 | 種類 する項目はありません。 | 912 | |
| □ オブジェクト ↓ ダウンロード □ デスクトップ □ ドキュメント | | | | |
| ■ ビグチャ ■ ビデオ ▶ ミュージック * Windows (C) | | | | |
| ファイル名(<u>N</u>): SampleTestDataCheckResult.csv | | | | |
| ファイルの種類(<u>T</u>): CSVファイル(*.csv) | | | 6 | |
| ヽ フォルターの非表示 | | | 保存() | 5) キャンセル |

3. 「保存」ボタンをクリックすると保存先に CSV ファイルが作成されます。

| MXファイル | | | | 10- | × |
|--|-------------------------------|------------------|--------------------|-------|-----|
| ファイル ホーム 共有 表示 | | | | | ~ ? |
| Image: A state of the state | | | | | |
| ← → × ↑ 🦲 > PC > Wind | dows (C:) > MXファイル ~ ひ | MXファイルの検索 | | | P |
| | 名前 | 更新日時 | 種類 | サイズ | |
| > 🖈 クイック アクセス | C SampleTestData.xml | 2.24/03/26 17:30 | Microsoft Edge H | 28 KB | |
| > 🔄 OneDrive | SampleTestDataCheckResult.csv | 2/24/03/26 17:31 | Microsoft Excel CS | 1 KB | |
| > 📥 OneDrive | | | | | |
| > = PC | | | | | |
| | | | | | |
| > - (-1.4.2 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2 個の項目 | | | | | |

<出力情報>

| 項目 | 説明 |
|-----------|----------------------------|
| 出力ファイルの形式 | 文字コード:UTF-8 BOM 有 |
| | 区切り文字: , (カンマ) |
| 出力項目 | 行数:エラー個所の行数 |
| | タグ:エラーとなったタグ名 |
| | エラーNo:エラーの番号 |
| | エラー内容:エラー内容(ダブルクォーテーション囲み) |
| | なお、メッセージ内の予約文字(<>"'&)は全角で |
| | 出力されます。 |
| | 階層:タグ迄の階層 |

<出力例>

| ⊟ চে° ° ÷ | SampleTestData | CheckResult.csv - Excel | | | × |
|--|---------------------|---|--|---|------|
| ファイル ホーム 挿入 ページ レイアウト | 数式 データ 校閲 | 表示 開発 ロード | *テスト チーム ₽ | 操作アシス 8 | 共有 |
| BIZ UDPゴシック - 9 BD/dth ↔ BIZ UDPゴシック - 9 B I U - □ - △ - | | 標準 ▼ □ ▼ • • • ● • • • • ● • • • ● | 条件付き書式 ▼ テーブルとして書式設定 ▼ セルのスタイル ▼ | 翻挿入 · ∑ · 2 · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| クリップボード は フォント | い 配置 | 5 数値 5 | スタイル | セル編集 | ~ |
| A1 \checkmark : $\times \checkmark f_x$ | 行数 | | | | ~ |
| A B C | D E | F G | н | I J | I.▲ |
| 1 行数 タグ エラーNo | エラー内容階層 | | | | |
| 2 8行日 Id 【エフーNO1】 2 22行日 CroDtTm 【エラーNo2】 | 14桁の数字で AppHdr-> | Fr->Orgid->id->Orgic ->CetmrCd+TrfInitn-> | 1->Othr->Id | | |
| | XML2 P1/00 Document | ->cstillcut militit-> | GrpHur->CreDt III | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | - |
| SampleTestDataCheck | Result (+) | : • | | | Þ |
| 準備完了 闘 | | | | + | 100% |

2.5 エラーXML ファイル出力

解析結果を XML 形式にてファイル出力します。

操作手順

1. 画面右側の「エラーXML ファイル出力」ボタンをクリックします

・エラーが検出されていない場合は「エラー一覧ファイル出力」ボタンは使用できません。
 ・xml 宣言が規定数と異なる場合も「エラー一覧ファイル出力」ボタンは使用できません。
 -みずほ e-ビジネスサイト用【BAH 不要】選択時:xml 宣言は一つのみに対応
 -ホストコンピューター/パソコンサービス(一括伝送)用【BAH 要】選択時:xml 宣言は二つにのみ対応



<ボタン操作>

| 項目 | 説明 |
|------------------|---------------------|
| エラーXML ファイル出力ボタン | XML 形式のファイル出力を行います。 |

2. 「保存先ファイルの選択」ダイアログが開きます。保存先を選択し、「保存」ボタンをクリックし

ます。

・デフォルトの出力ファイル名は「入力ファイル名」+[CheckResult.xml]が入力されます。

| | | | | 1-1 | | - | |
|------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|-----|----------|------|---|
| → · ↑ 📙 > F | PC > Windows (C:) > MXファイル | | ~ | 0 | MXファイルの検 | | Q |
| 管理 ▼ 新しいフォルダ | - | | | | | EE 👻 | ? |
| * 0/0 | 名前 | 更新日時 | 種類 | サイス | ζ | | |
| × 9199 792X | C SampleTestData.xml | 2024/03/26 17:30 | Microsoft Edge H | | 28 KB | | |
| OneDrive | | | | | | | |
| OneDrive | | | | | | | |
| PC | | | | | | | |
| 🧊 3D オブジェクト | | | | | | | |
| 🕹 ダウンロード | | | | | | | |
| デスクトップ | | | | | | | |
| 💮 ドキュメント | | | | | | | |
| 📰 ピクチャ | | | | | | | |
| 📕 ビデオ | | | | | | | |
| 🎝 ミュージック | | | | | | | |
| * Windows (C) | | | | | | | |
| ファイル名(N): Sam | pleTestDataCheckResult.xml | | | | | | - |
| ファイルの種類(T): XML | .ファイル(*.xml) | | | | | | |
| | | | | 1 | | | |
| フォルダーの非表示 | | | | (| 保存(S) | キャンセ | h |

3. 「保存」ボタンをクリックすると保存先に XML ファイルが作成されます。

| | Vindows (C:) > MXファイル 🗸 🗸 | MXファイルの検索 | | | 1 |
|-------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|-------|---|
| | 名前 | 更新日時 | 種類 | サイズ | |
| ◆ クイック アクセス | C SampleTestData.xml | 2024/03/26 17:30 | Microsoft Edge H | 28 KB | |
| OneDrive | | 2024/03/26 17:31 | Microsoft Excel CS | 1 KB | |
| OneDrive | 💽 💽 SampleTestDataCheckResult.xml | 202/03/26 17:34 | Microsoft Edge H | 28 KB | |
| | | | | | |
| | | | | | |

<出力情報>

| 項目 | 説明 |
|-----------|-------------------------------------|
| 出力ファイルの形式 | 文字コード:UTF-8 BOM なし |
| 出力項目 | エラーとなった個所に、エラーNoとエラー内容が付加されます。 |
| | なお、エラーメッセージ内の予約文字(<>"'&)は全角で出力されます。 |

<出力例>



※補足

BAH 付きの出力結果については、標準的なブラウザで表示を確認することができません。

メモ帳などのテキスト編集アプリでご確認いただくか、一度テキスト編集アプリで開いていただき、 xml 宣言毎に別ファイルに保存していただくことで、ブラウザ上でもご確認いただけます。

2.6 バリデーションチェックツールの終了

バリデーションチェックツールを終了します。

操作手順

1. 解析結果の表示画面が開いている場合、画面右下の「閉じる」ボタンをクリックします。

※解析結果の表示画面が閉じられている場合、次の手順へ進んでください。



<ボタン操作>

| 項目 | 説明 |
|--------|-------------------------------|
| 閉じるボタン | 解析結果画面を閉じ、ファイル選択画面をアクティブにします。 |

2. 確認ファイルの選択画面が表示されている場合、「終了」ボタンをクリックします。 バリデーションチェックツールが終了します。

| MXファイルチェックツール | | \times |
|--|--------------------|----------|
| 「MXファイル選択 | | |
| 確認ファイル | | |
| C:¥MXファイル¥SampleTestData_OK.xml | | |
| | | |
| ・ 「フォーマットチェック実行 | | |
| ● みずほe-ビジネスサイト用【BAH不要】 ● ホストコンピューター/パソコンサービス(一括伝送)用【BAH要】 | 実行 | |
| 終了 | | |
| Copyrigh | t⊜2∪24Mizuho Bank. | Ltd. |

<ボタン操作>

| 項目 | 説明 |
|-------|-----------------|
| 終了ボタン | アプリケーションを終了します。 |

エラー対処編

困ったときにお読みください

第3章

エラー発生時の対処方法

この章では、エラー発生時の対処のしかたを説明します。

●起動時のエラーについて

- ●ファイル読込時のエラーについて
- ●ファイル解析時のエラーについて
- ●ファイル解析が中断する
- ●ファイル出力時のエラーについて
- ●その他の例外エラーについて

3.1 起動時のエラーについて

バリデーションチェックツール起動時において、エラーが発生する場合があります。 本項では表示されるメッセージについて説明をします。 対処方法については、メッセージ内容と下記表をご確認ください。

<起動時に出力されるメッセージ>

| エラーメッセージ | 原因 | 対処のしかた | 備考 |
|-------------|----------|-------------------|----|
| このツールは複数起動 | ツールの多重起動 | 起動中のツールを終了し、 | _ |
| できません。 | | 再実行してください。終了 | |
| 実行中のツールを閉じて | | 方法は 20 ページの 2.6 バ | |
| から起動してください。 | | リデーションチェックツール | |
| | | の終了を参照ください。 | |

3.2 ファイル読込時のエラーについて

ファイル読込時において、エラーが発生する場合があります。 本項では表示されるメッセージについて説明をします。 対処方法については、メッセージ内容と下記表をご確認ください。

| エラーメッセージ | 原因 | 対処のしかた | 備考 |
|-----------------|-----------|-------------------|----|
| (ワーニングメッセージ) | | | |
| 指定のファイルが存在しま | 入力ファイルが | 入力ファイルを正しく指定してく | - |
| せん。再度チェックするフ | 見つからない。 | ださい。 | |
| ァイルを選んでください。 | | | |
| ファイルサイズが 20MB を | 入力ファイルの | 入力ファイルの指定が誤ってい | _ |
| 超えるファイルには対応し | サイズが 20MB | ないことを確認し、入力ファイル | |
| ていません。 | を超えている。 | のサイズを 20MB 以内に修正し | |
| 再度チェックするファイル | | て、再実行してください。 | |
| を選んでください。 | | | |
| ファイルサイズが 0 バイト | 入力ファイルの | 入力ファイルの指定が誤ってい | _ |
| です。 | サイズが0バイ | ないことを確認して、再実行して | |
| 再度チェックするファイル | トである。 | ください。 | |
| を選んでください。 | | | |

3.3 ファイル解析時のエラーについて

ファイル読込時において、エラーが発生する場合があります。

本項では表示されるメッセージについて説明をします。

対処方法については、メッセージ内容と下記表をご確認ください。

<ファイル読込時に出力されるメッセージ>

| エラーメッセージ | БП | ᆎᇭᅎᆝᅕᆂ | 供来 |
|---|---------------------|-------------------------|-----------|
| (ワーニングメッセージ) | 原因 | 対処のしかに | 加行 |
| 取扱可能文字コードは Unicode | 入力ファイルの文字コー | 入力ファイルの文字コードを Unicode | BOM の有無につ |
| (UTF-8)のみとなります。 | ドが Unicode (UTF-8)以 | (UTF-8)に変更して、再実行してください。 | いては、どちらで |
| この画面を閉じてファイルを選びな | 外になっている。 | | も対応しておりま |
| おしてください。 | | | す。 |
| XML 宣言(xml version="1.0"</td <td>XML 宣言が存在しない。</td> <td>入力ファイルに xml 宣言が正しく記述され</td> <td>_</td> | XML 宣言が存在しない。 | 入力ファイルに xml 宣言が正しく記述され | _ |
| encoding="UTF-8" standalone=" | | ていることを確認して、再実行してくださ | |
| no"?>のタグ)が見つかりませんで | | い。 | |
| した。 | | | |
| XML宣言(xml version="1.0"</td <td>XML 宣言が 3 個所以上</td> <td>対応する MX ファイルを用意して、再実行</td> <td>-</td> | XML 宣言が 3 個所以上 | 対応する MX ファイルを用意して、再実行 | - |
| encoding="UTF-8" standalone=" | 存在する。 | してください。 | |
| no"?>のタグ)が3つ以上見つかり | | | |
| ました。 | | | |
| XML 宣言(xml version="1.0"</td <td>BAH 不要を選択し、入力</td> <td>対応する MX ファイルを用意するか、チェッ</td> <td>-</td> | BAH 不要を選択し、入力 | 対応する MX ファイルを用意するか、チェッ | - |
| encoding="UTF-8" standalone=" | ファイルの XML 宣言が複 | ク形式の選択を BAH 要に変更して、再実 | |
| no"?>のタグ)が複数見つかりまし | 数存在する。 | 行してください。 | |
| た。BAH をチェックする際にはこの | | | |
| 画面を閉じて伝送用(BAH 要)を選 | | | |
| 択してください。 | | | |
| XML 宣言(xml version="1.0"</td <td>BAH 不要を選択し、入力</td> <td>対応する MX ファイルを用意するか、チェッ</td> <td></td> | BAH 不要を選択し、入力 | 対応する MX ファイルを用意するか、チェッ | |
| encoding="UTF-8" standalone=" | ファイルの XML 宣言が2 | ク形式の選択を BAH 不要に変更して、再 | |
| no"?>のタグ)は、BAH•Pain.001 そ | 箇所存在しなかった。 | 実行してください。 | |
| れぞれに必要です。 | | | |

3.4 ファイル解析が中断するエラーについて

ファイル解析中にエラーが発生し、解析が中断する場合があります。ファイル解析が中断した際は、ファイルに複数のエラーがあっても解析中断の原因となったエラーのみ表示されます。 本項では表示されるメッセージについて説明をします。対処方法については、メッセージ内容と 下記表をご確認ください。

<ファイル解析が中断される際に出力されるメッセージ>

| エラーメッセージ | 原因 | 対処のしかた | 備考 |
|--------------------|------------|------------------|----|
| (ワーニングメッセージ) | | | |
| 予約文字「く」が使用されていま | タグ以外で予約文字 | 入力ファイル内のタグ名もしくは値 | - |
| す。エスケープ文字を使用してく | 「く」が使用されてい | を確認して不要な「く」の削除、も | |
| ださい。(<⇒<) | る。 | しくは必要な「>」を追加して、再 | |
| ※以降の構造が正しく解釈でき | | 実行してください。 | |
| ません。チェックを中断します。 | | | |
| ※メッセージ内の予約文字 | | | |
| (<>"'&)は全角で出力されます。 | | | |
| タグの開始終了が正しくありませ | 開始タグに対応した | 開始タグと終端タグの対応関係を | - |
| ん。終端タグを確認してくださ | 終端タグが検出でき | 修正して、再実行してください。 | |
| い。 | ない。 | | |
| | | | |
| タグの開始終了が正しくありませ | | | |
| ん。開始タグを確認してくださ | | | |
| い。 | | | |
| ※以降の構造が正しく解釈でき | | | |
| ません。チェックを中断します。 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| エラーメッセージ | 原因 | 対処のしかた | 備考 |
|-----------------|-------------------|------------------|----|
| (ワーニングメッセージ) | | | |
| タグ名に使用不可文字が使用さ | タグ名に以下の文字以 | タグ名から使用可能文字以外の | |
| れています。 | 外が使用されている。 | 文字を削除して、再実行してくださ | |
| ※以降の構造が正しく解釈でき | (SPC)(HT)(LF)(CR) | い。 | |
| ません。チェックを中断します。 | !‴#\$%&'()*+,/ | | |
| | 0123456789:;<=>? | | |
| | @ABCDEFGHIJKLMNO | | |
| | PQRSTUVWXYZ[¥]^_ | | |
| | `abcdefghijklmno | | |
| | pqrstuvwxyz{ }~ | | |

<エラー例>

| MXファイルチェックツール 解析結果:SampleTestData.text | × |
|---|------------------------|
| $\downarrow \downarrow $ | |
| チェックοκ! | |
| ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ | エラー一覧 ファイル出力 |
| 294行目 Dtls 【エラーNo2】タグの開始終了が正しくありません。開始タグを確認してください。 ※以降の構造が正しく解釈できません。チェックを中断します。 | エラーXML ファイル出力 |
| | 閉じる |
| Copyright | ©2024Mizuho Bank. Ltd. |

<エラー一覧ファイル出力例>

開始タグに対応した終端タグが検出できない場合は、終了タグの階層は表示されません。

| | | San | npleTestData | CheckResu | lt.csv - E> | cel | | | l I | 五 — | | × |
|---|-------------|----------|--|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----|---------------|
| ファイル | т− ⊿ | 挿入 / | ページ レイアウト | 数式 | データ | 校閲 | 表示 | 開発 | ♀ 操作ア | シス | 8 | 共有 |
| utu 😾 | ≩= ≩× | 標準 | • • | <u>A</u> - 👌 | • | 游ゴシック | <u> ケー</u> | 9 • | <u>□<u></u>↑ <u>o</u>].</u> | + ₽ | ₽ » | |
| A1 | * | ×v | f _x | テ数 | | | | | | | | ~ |
| A | В | С | D | E | F | G | Н | 1 | J | К | L | N 🔺 |
| 1 行数 | タグ | ± = −No | エラー内容階 | | otos:C dtT.f | laita - Davi | | efTulef > D | rito-Data - | Dtla > Ctru | | |
| 294行目 | Dtis | (15-N | タ始正りんタ記だ※構しでん すってい路 がののが しくせ 始確 てい い 路 で た い 路 が で た 、 が や に く お が で の の が が が た し て お し て い に 、 が の の の が の が の が の の の が の の の の が の | | sumoutin | | un - Cut | 111 AUL-28, | su yr pug-> | Jus->Cuy | | |
| 3 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / | SampleTe | stDataCh | を中断し ます。 eckResult | ÷ | | | : • | | ···· | | + | ► ► 90% |

<エラーXML ファイル出力例>

解析が中断した場合、エラーXML ファイルにはエラー箇所以降に記載の MX ファイル内容は出力 されません。



3.5 ファイル出力時のエラーについて

ファイル出力時において、エラーが発生する場合があります。

本項では表示されるメッセージについて説明をします。対処方法については、メッセージ内容と 下記表をご確認ください。

<ファイル出力時に出力されるメッセージ>

| エラーメッセージ | 原因 | 対処のしかた | 備考 |
|------------------|------------|--------------|--------------|
| 別のプロセスで使用され | 他アプリで使用 | 別名で保存するか、他ア | {0}:ファイルのフルパ |
| ているため、プロセスは | 中のファイル名 | プリで使用中のファイル | ス |
| ファイル '{0}' にアクセス | を設定している。 | を開放して、再実行してく | |
| できません。 | | ださい。 | |
| | 補足:「エラーー | | |
| | 覧ファイルを出 | | |
| | カ」ボタンを押し | | |
| | て、他アプリで使 | | |
| | 用中のファイル | | |
| | 名のエラー一覧 | | |
| | を CSV 形式のフ | | |
| | ァイルにて出力 | | |
| | する。 | | |

バリデーションチェックツール使用時において、予期しない例外エラーが発生する場合があります。

本項では表示されるメッセージについて説明をします。

対処方法については、メッセージ内容と下記表をご確認ください。

| エラーメッセージ | 原因 | 対処のしかた | 備考 |
|----------------|---------|--------------------|----------|
| 例外メッセージ + 改行 + | 以下処理の失敗 | 起動中のツールを終了し、 | {0}:例外発生 |
| 例外内容 | ・ファイル読込 | 再実行してください。終了方 | 処理 |
| | ・ファイル出力 | 法は 20 ページの 2.6 バリデ | {1}:例外内容 |
| | ・終了 | ーションチェックツールの終 | |
| | | 了を参照ください。問題が解 | |
| | | 決しない場合、メッセージ出 | |
| | | カ内容のキャプチャと操作 | |
| | | 内容をご用意の上、ツール | |
| | | の取得先へお問い合わせく | |
| | | ださい。 | |

<その他の出力されるメッセージ>

別紙

別紙では、以下の説明をします。 ●MX ファイルチェックエラー一覧 MX フォーマットのチェック結果として検出するエラーは以下の通りです。

<MX ファイルチェックエラー一覧>

| エラーメッセージ | 原因 | 対処のしかた | 備考 |
|---|---|-----------------------------------|----|
| xmlのバージョンは 1.0、取扱可能文字 | xmlのバージョンを1.0以 | xml のバージョンを 1.0 かつ文字 | - |
| コードは Unicode (UTF-8)、[DTD の外 | 外で指定している、もしく | コードを Unicode (UTF-8)、[DTD | |
| 部参照は有り]のファイルにのみ対応し | は文字コードを Unicode | の外部参照は有り]としてくださ | |
| ています。 | (UTF-8)、[DTD の外部 | ι ^ν ° | |
| | 参照は有り]としている。 | | |
| AppHdr の名前空間は | AppHdr の名前空間が | AppHdr の名前空間を | |
| Furn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001. | Γurn:iso:std:iso:20022:te | 「urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:h | |
| 001.02.01」にのみに対応しています。 | ch:xsd:head.001.001.02.0 | ead.001.001.02.01」としてくださ | |
| | 1」以外となっている。 | い。 | |
| 仕様に定義されていないタグです。 | 使用に定義されていな | タグの名称を修正して、再実行 | |
| | い名称のタグが使用さ | してください。 | |
| | れている。 | | |
| 仕様に定義されていないタグ属性で | 金額を記載するタグ以 | 金額を記載するタグ以外の | |
| す。 | 外に「Ccy=" | 「Ccy=" [A-Z]{3,3}"」という属性 | |
| | [A-Z]{3,3]"」という属性 | の定義を削除し、再実行してくだ | |
| | の定義が付与されてい | さい。 | |
| | る。 | | |
| タグの開始終了が正しくありません。終 | 開始タグ(〈タグ名〉)に対 | 開始タグと終端タグの対応関係 | _ |
| 端タグを確認してください。 | 応した終端タグ(タグ</td <td>を修正して、再実行してくださ</td> <td></td> | を修正して、再実行してくださ | |
| | 名>)が検出できない。 | い。 | |
| タグの開始終了が正しくありません。開 | | | |
| 始タグを確認してください。 | | | |
| ※以降の構造が正しく解釈できませ | | | |
| ん。チェックを中断します。 | | | |

| エラーメッセージ | 原因 | 対処のしかた | 備考 |
|------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| タグ名に使用不可文字が使 | タグ名に以下の文字以 | タグ名から使用可能 | |
| 用されています。 | 外が使用されている。 | 文字以外の文字を | |
| ※以降の構造が正しく解釈 | (SPC)(HT)(LF)(CR) | 削除して、再実行し | |
| できません。チェックを中断し | !‴#\$%&'()*+,/ | てください。 | |
| ます。 | 0123456789:;<=>? | | |
| | @ABCDEFGHIJKLMNO | | |
| | PQRSTUVWXYZ[¥]^_ | | |
| | `abcdefghijklmno | | |
| | pqrstuvwxyz{ }~ | | |
| {0}には{1}が{2}個(、{1}が{2} | pain.001.001.09 又は | 仕様を確認し、必要 | {0}:エラーを検出した対象タグ |
| 個)、…必要です。 | BAH の規定する必須タ | なタグを追加して再 | {1}:対象タグの必須の子要素 |
| | グが子要素として検出 | 実行してください。 | 名 |
| | できない。 | | {2}:対象タグの必須の子要素 |
| | | | の必要数 |
| {0}に設定できる{1}は{2}個(、 | pain.001.001.09 又は | 仕様を確認し、余分 | {0}:エラーを検出した対象タグ |
| {1}は{2}個)…までです。 | BAH の規定する最大の | なタグを削除して、再 | {1}:対象タグの最大設定可能 |
| | 設定可能数を超えてい | 実行してください。 | 数を超えている子要素名 |
| | る子要素が存在する。 | | {2}:子要素の最大設定可能数 |
| {0}には{1}又は{1}のどちらか | pain.001.001.09 又は | 仕様を確認し、選択 | {0}:エラーを検出した対象タグ |
| 一方のみの設定が必要で | BAH の規定する選択式 | 式の子要素を正しく | {1}:対象タグの選択式の子要 |
| す。 | の子要素の指定が誤っ | 指定して、再実行し | 素名 |
| | ている。 | てください。 | |
| トランザクション NbOfTxs({0} | NbOfTxs の設定値と、 | NbOfTxs の設定値 | {0}:NbOfTxsの設定値 |
| 件)が明細数 CdtTrfTxInf({1} | CdtTrfTxInf の総数が一 | と、CdtTrfTxInfの総 | {1}:CdtTrfTxInf の総数 |
| 件)と異なります。 | 致しない。 | 数が一致するように | |
| | | 修正して、再実行し | |
| | | てください。 | |

| エラーメッセージ | 原因 | 対処のしかた | 備考 |
|-----------------|--------------------|-------------------------|----------------|
| 予約文字が値として | 5種の予約文字[<>"' | 予約文字を削除するか、エスケー | _ |
| 設定されています。エ | &]のいずれかが値とし | プ文字に置き換えて、再実行してく | |
| スケープ文字を使用し | て使用されている。 | ださい。 | |
| てください。(<⇒& | | | |
| lt;、>⇒>、"⇒& | | | |
| quot;、'⇒'、& | | | |
| ⇒&) | | | |
| 使用可能文字以外の | タグの値に以下の文 | タグの値から使用可能文字以外の | (SPC):空白(半角スペー |
| 文字が使用されてい | 字以外が使用されて | 文字を削除して、再実行してくださ | ス) |
| ます。 | いる。 | い。 | (HT): 水平タブ |
| | (SPC)(HT)(LF)(CR) | | (LF):改行(行進め) |
| | !‴#\$%&'()*+,/ | | (CR)改行(文頭移動) |
| | 0123456789:;<=>? | | |
| | @ABCDEFGHIJKLMN | | |
| | 0 | | |
| | PQRSTUVWXYZ[¥]^_ | | |
| | `abcdefghijklmno | | |
| | pqrstuvwxyz{ }~ | | |
| その他 | pain.001.001.09 又は | 仕様を確認し、値を正しく指定し | - |
| ※各データの規定文 | BAH の規定する入力 | て、再実行してください。 | |
| 言 | 値になっていない。 | | |
| YYYY-MM-DDThh:m | CreDt の値が | CreDt の値を | * |
| m:ss の形式で指定し | 「YYYY-MM-DDThh:m | 「YYYY-MM-DDThh:mm:ss」の形 | |
| てください。 | m:ss」の形式になって | 式に修正して、再実行してくださ | |
| | いない。 | い。 | |
| {規定文字数}桁の数 | BAH の規定する文字 | 値を規定の桁数に修正して、再実 | |
| 字で指定してくださ | 数になっていない。 | 行してください。 | |
| い。 | | | |

| エラーメッセージ | 原因 | 対処のしかた | 備考 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---|----|
| Foreign_Remittance を指定してく | BizMsgIdr の値が | BizMsgIdr の値を | * |
| ださい。 | 「Foreign_Remittance | 「Foreign_Remittance」として、再実行 | |
| | 」となっていない。 | してください。 | |
| pain.001.001.09.01 を指定してく | MsgDefIdr の値が | MsgDefIdr の値を「pain.001.001.09.01」 | * |
| ださい。 | Г _{раіп.} 001.001.09.01」 | として、再実行してください。 | |
| | となっていない。 | | |
| ビジネスサービスコードには | BizSvc の値が | BizSvc の値を「PUT」として、再実行し | * |
| PUT を指定してください。 | 「PUT」となっていな | てください。 | |
| | い。 | | |
| Document の名前空間は | Document の名前空 | Document の名前空間を | |
| Furn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:p | 間が | Furn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.00 | |
| ain.001.001.09.01」にのみに対応 | Γurn:iso:std:iso:20022 | 1.001.09.01」として、再実行してくださ | |
| しています。 | :tech:xsd:pain.001.00 | い。 | |
| | 1.09.01」となっていな | | |
| | い。 | | |
| 予約文字が値として設定されて | タグの値として予約 | 予約文字にエスケープ文字を付与し | |
| います。エスケープ文字を使用 | 文字が使用されてい | て再実行してください。 | |
| してください。(<⇒<、>⇒ | る。 | | |
| >、"⇒"、'⇒'、& | | | |
| ⇒&) | | | |

| エラーメッセージ | 原因 | 対処のしかた | 備考 |
|--|--------------------------|-------------------|----|
| 送金金額は以下の通り指定してください。 | 値の整数部分と小 | 下記設定例に従って値を修正 | * |
| | 数点以下の桁数が | し、再実行してください。 | |
| 【設定例】 | 19桁以上(カンマを | 【設定例】 | |
| <amt></amt> | 含める)、もしくは | ①日本円の場合(小数点以下 | |
| <instdamt ccy="USD">2307.03<</instdamt> | 小数点以下が5桁 | なし) | |
| /InstdAmt> | 以上となっている。 | 整数部 14 桁 | |
| | | ②USD、EURの場合(小数点以 | |
| | | 下2桁) | |
| 整数部と小数点以下のトータルの桁数が 14 | | 整数部 11 桁+カンマ(1 桁) | |
| 桁以内で設定。 | | +小数部 2 桁=14 桁 | |
| 【設定例】 | | ③バーレンディナールの場合 | |
| ①日本円の場合(小数点以下なし) | | (小数点以下3桁) | |
| 整数部 14 桁 | | 整数部 10 桁+カンマ(1 桁) | |
| ②USD、EUR の場合(小数点以下 2 桁) | | +小数部 3 桁=14 桁 | |
| 整数部 11 桁+カンマ(1 桁)+小数部 2 桁= | | | |
| 14 桁 | | | |
| ③バーレンディナールの場合(小数点以下 3 | | | |
| 桁) | | | |
| 整数部 10 桁+カンマ(1 桁) +小数部 3 桁= | | | |
| 14 桁 | | | |
| ※メッセージ内の予約文字(<>"'&)は全角で | | | |
| 出力されます。 | | | |
| {規定文字数}文字以内でコードを指定してくだ | pain.001.001.09 <i>の</i> | タグの値を規定文字数以内とし | |
| さい。 | 規定する文字数を | て、再実行してください。 | |
| | 超えている。 | | |

| エラーメッセージ | 原因 | 対処のしかた | 備考 |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------|----|
| アルファベット大文字の{規定文字数}文字で指 | pain.001.001.09 の | タグの値を規定文字数以内の | |
| 定してください。 | 規定する文字数を | アルファベット大文字として、再 | |
| | 超えている、もしく | 実行してください。 | |
| | はアルファベット大 | | |
| | 文字以外が使用さ | | |
| | れています。 | | |
| ({規定コード}(、{規定コード})…)のいずれかを | pain.001.001.09 Ø | タグの値を規定のコードとし | |
| 指定してください。 | 規定するコード以 | て、再実行してください。 | |
| | 外が使用されてい | | |
| | ます。 | | |
| 支払方法コードは TRF を指定してください。 | PmtMtd の値が | PmtMtdの値を「TRF」として、 | * |
| | 「TRF」となっていな | 再実行してください。 | |
| | い。 | | |
| 手数料支払人区分は(SHAR、CRED、DEBT) | ChrgBr の値が | ChrgBr の値を「SHAR」、 | |
| のいずれかを指定してください。なお、 | 「SHAR」、 | 「CRED」、「DEBT」のいずれか | |
| 「CRED」は原則設定不可。利用する場合は取 | 「CRED」、「DEBT」 | として、再実行してください。 | |
| 引部店に事前に相談ください。 | 以外となっている。 | | |
| 受取人住所の国名はアルファベット大文字の | Ctry の値がアルフ | Ctry の値がアルファベット大文 | |
| 2 文字(ISO3166-1 Alpha-2)で指定してくださ | ァベット大文字の 2 | 字の2文字として、再実行して | |
| い。 | 文字となっていな | ください。 | |
| | い。 | | |
| 報告先当局は(DEBT、CRED)のいずれかを指 | DbtCdtRptgInd ${\cal O}$ | DbtCdtRptgInd の値を | |
| 定してください。 | 値が「DEBT」、 | 「DEBT」、「CRED」として、再実 | |
| | 「CRED」以外となっ | 行してください。 | |
| | ている。 | | |
| 日付は YYYY-MM-DD の形式で指定してくださ | 日付の値が | 日付の値を「YYYY-MM-DD」の | * |
| い。 | 「YYYY-MM-DD」 | 形式として、再実行してくださ | |
| | の形式となってい | い。 | |
| | ない。 | | |

| エラーメッセージ | 原因 | 対処のしかた | 備考 |
|---|--------------------|------------------------|----|
| 送金実行日を Dt で指定する場合は | Dt の値が | Dt の値を「YYYY-MM-DD」の | * |
| YYYY-MM-DD の形式で指定してください。 | 「YYYY-MM-DD」 | 形式として、再実行してくださ | |
| | の形式となってい | い。 | |
| | ない。 | | |
| XML ファイルの作成日時を | CreDtTm の値が | CreDtTm の値を | * |
| YYYY-MM-DDThh:mm:ss の形式で指定してく | 「YYYY-MM-DDTh | 「YYYY−MM−DDThh:mm:ss」の | |
| ださい。 | h:mm:ss」の形式と | 形式として、再実行してくださ | |
| | なっていない。 | い。 | |
| 送金実行日を DtTm で指定する場合は | DtTm の値が | DtTm の値を | * |
| YYYY-MM-DDThh:mm:ss の形式で指定してく | 「YYYY-MM-DDTh | 「YYYY−MM−DDThh:mm:ss」の | |
| ださい。 | h:mm:ss」の形式と | 形式として、再実行してくださ | |
| | なっていない。 | い。 | |
| BIC 番号(SWIFT コード)は | pain.001.001.09 Ø | BIC 番号の値を「アルファベット | |
| [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9] | 規定する形式とな | 大文字もしくは数字4桁」+「ア | |
| {3,3}}{0,1}の形式で指定してください。 | っていない。 | ルファベット大文字 2 桁」+「ア | |
| | | ルファベット大文字もしくは数字 | |
| | | 2 桁」、もしくは「アルファベット | |
| | | 大文字もしくは数字4桁」+「ア | |
| | | ルファベット大文字 2 桁」+「ア | |
| | | ルファベット大文字もしくは数字 | |
| | | 5 桁」の形式として、再実行して | |
| | | ください。 | |
| 取引主体識別子は[A-Z0-9]{18,18][0-9]{2,2} | pain.001.001.09 Ø | 取引主体識別子の値を「アルフ | |
| の形式で指定してください。 | 規定する形式とな | ァベット大文字もしくは数字 18 | |
| | っていない。 | 桁」+「数字2桁」の形式とし | |
| | | て、再実行してください。 | |

| エラーメッセージ | 原因 | 対処のしかた | 備考 |
|--|--------------------------|------------------------|----|
| IBAN [‡[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30} | pain.001.001.09 の | IBAN の値を「アルファベット大 | |
| の形式で指定してください。 | 規定する形式とな | 文字 2 桁」+「数字 2 桁」+「ア | |
| | っていない。 | ルファベットもしくは数字 1~30 | |
| | | 桁」の形式として、再実行してく | |
| | | ださい。 | |
| 依頼人銀行の BIC 番号(SWIFT コード)は | pain.001.001.09 <i>の</i> | 依頼人銀行の BIC 番号の値を | |
| [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9] | 規定する形式とな | 「アルファベット大文字もしくは | |
| {3,3}){0,1}の形式で指定してください。 | っていない。 | 数字 4 桁」+「アルファベット大 | |
| | | 文字 2 桁」+「アルファベット大 | |
| | | 文字もしくは数字 2 桁」、もしく | |
| | | は「アルファベット大文字もしく | |
| | | は数字 4 桁」+「アルファベット | |
| | | 大文字 2 桁」+「アルファベット | |
| | | 大文字もしくは数字 5 桁」の形 | |
| | | 式として、再実行してください。 | |
| UETR は | pain.001.001.09 Ø | UETR の値を「アルファベット小 | |
| [a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-4[a-f0-9]{3}-[89ab][a- | 規定する形式とな | 文字(a~f)もしくは数字 8 桁」+ | |
| f0-9]{3}-[a-f0-9]{12]の形式で指定してくださ | っていない。 | 「-」+「アルファベット小文字(a | |
| い。 | | ~f)もしくは数字4桁」+「-4」+ | |
| | | 「アルファベット小文字(a~f)も | |
| | | しくは数字 3 桁」+「−」+ | |
| | | 「8,9,a,b のいずれか 1 桁」+「ア | |
| | | ルファベット小文字(a~f)もしく | |
| | | は数字3桁」+「-」+「アルファ | |
| | | ベット小文字(a~f)もしくは数字 | |
| | | 12 桁」として、再実行してくださ | |
| | | し、 | |

| エラーメッセージ | 原因 | 対処のしかた | 備考 |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------|----|
| 4 文字、または 5 文字で指定してくださ | pain.001.001.09 の規定 | タグの値を4文字もしくは5文 | |
| い。 | する文字数となっていな | 字として、再実行してください。 | |
| | い。 | | |
| 18 桁までの数字で指定してください。 | pain.001.001.09 の規定 | タグの値を 18 桁以内の数字と | |
| | する桁数となっていな | して、再実行してください。 | |
| | い。 | | |
| 11 桁までの数字で指定してください。 | pain.001.001.09 の規定 | タグの値を 11 桁以内の数字と | |
| | する桁数となっていな | して、再実行してください。 | |
| | い。 | | |
| {規定文字数}文字までの文字列で指定し | pain.001.001.09 の規定 | タグの値を規定文字以内の文 | |
| てください。 | する文字数となっていな | 字列として、再実行してくださ | |
| | い。 | い。 | |
| ¥+[0-9]{1,3}-[0-9()+¥-]{1,30}の形式で指 | pain.001.001.09 の規定 | タグの値を「+」+数字 1~3 | |
| 定してください。 | する形式となっていな | 桁」「数字もしくは記号(,),+,−を 1 | |
| | い。 | 桁~30桁」として、再実行してく | |
| | | ださい。 | |
| 英数字{規定文字数}桁で指定してくださ | pain.001.001.09 の規定 | タグの値を規定桁数以内の英 | |
| い。 | する桁数となっていな | 数字として、再実行してくださ | |
| | い。 | い。 | |

| エラーメッセージ | 原因 | 対処のしかた | 備考 |
|---------------------------|-------------------|----------------------|----|
| メッセージの識別 ID を 35 文字以内で指 | MsgId の値が 35 文字以 | MsgId の値を 35 文字以内で指 | |
| 定してください。 | 内となっていない。 | 定してください。 | |
| | | | |
| ◆ホストコンピューター/パソコンサービ | | | |
| ス(一括伝送)の場合 | | | |
| "加入者センタ確認コード"+"業務識別番 | | | |
| 号(外国送金)"+"区分(依頼)"+"伝送依 | | | |
| 頼日"+"グループ通番"+"0000"+" | | | |
| 000000" | | | |
| | | | |
| *1:業務識別番号(外国送金)・・・0 | | | |
| *2 区分(依頼)•••0 | | | |
| ★3 伝送依頼日····YYMMDD | | | |
| *4 グループ通番・・・3 桁でユニークとなる | | | |
| 依頼単位の一連番号 | | | |
| | | | |
| ◆みずほ e-ビジネスサイトの場合 | | | |
| "1","NOT PROVIDED"等任意の値を設 | | | |
| 定。 | | | |
| 全体に含まれるトランザクション数を 200 | NbOfTxs の値が 200 以 | NbOfTxs の値を 200 以内の数 | * |
| 件以内で指定してください。 | 内の数字となっていな | 字として、再実行してください。 | |
| | い。 | | |
| 送金指図人の名前を1から140文字で指 | Nm の値が 1~140 文字 | Nmの値を1~140文字として、 | |
| 定してください。 | となっていない。 | 再実行してください。 | |
| | | | |

| エラーメッセージ | 原因 | 対処のしかた | 備考 |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|----|
| 支払情報の識別IDを35文字以内で指定 | PmtInfId の値が 35 文字 | PmtInfId の値を 35 文字以内と | |
| してください。 | 以内となっていない。 | して、再実行してください。 | |
| | | | |
| ◆ホストコンピューター/パソコンサービ | | | |
| ス(一括伝送)の場合 | | | |
| "加入者センタ確認コード"+"業務識別番 | | | |
| 号(外国送金)"+"区分(依頼)"+"伝送依 | | | |
| 頼日"+"グループ通番"+"送金依頼通 | | | |
| 番"+"000000" | | | |
| | | | |
| *1:業務識別番号(外国送金)・・・0 | | | |
| *2 区分(依頼)・・・0 | | | |
| ★3 伝送依頼日・・・YYMMDD | | | |
| *4グループ通番・・・3桁でユニークとなる | | | |
| グループ単位の一連番号 | | | |
| *5 送金依頼通番・・・4 桁でユニークとな | | | |
| る送金依頼単位の一連番号 | | | |
| | | | |
| ◆みずほ e-ビジネスサイトの場合 | | | |
| "1","NOT PROVIDED"等任意の値を設 | | | |
| 定。 | | | |
| みずほ銀行が採番したお客さま番号(10 | Id の値が 10 桁となって | Idの値を10桁として、再実行し | |
| 桁)を指定してください。 | いない。 | てください。 | |

| エラーメッセージ | 原因 | 対処のしかた | 備考 |
|----------------------------------|------------|----------------------|----|
| 依頼人口座の口座番号を以下の形式で指定してください。 | Id の値が 15 | Id の値を「数字 3 桁」+アルファベ | * |
| 引落口座は店番(3)+通貨(3)+預金科目(2)*+口座番号 | 桁となって | ット大文字3桁」+「数字9桁」とし | |
| (7)で設定。 | いない。 | て、再実行してください。 | |
| | | | |
| *01···普通 | | | |
| 02…当座 | | | |
| | | | |
| 【設定例】 | | | |
| 円の当座預金:100JPY020123456 | | | |
| 外貨の普通預金:100USD010123456 | | | |
| 送金明細単位の識別 ID を 35 文字以内で指定してください。 | InstrId の値 | Instridの値を35文字以内として、 | |
| | が 35 文字 | 再実行してください。 | |
| ◆ホストコンピューター/パソコンサービス(一括伝送)の場合 | 以内となっ | | |
| "加入者センタ確認コード"+"業務識別番号(外国送金)"+"区 | ていない。 | | |
| 分(依頼)"+"伝送依頼日"+"グループ通番"+"送金依頼通 | | | |
| 番"+"送金依頼明細通番" | | | |
| | | | |
| *1:業務識別番号(外国送金)・・・0 | | | |
| *2 区分(依頼)・・・0 | | | |
| ★3 伝送依頼日・・・YYMMDD | | | |
| *4 グループ通番・・・3 桁でユニークとなるグループ単位のー | | | |
| 連番号 | | | |
| *5送金依頼通番・・・4桁でユニークとなる送金依頼単位の一 | | | |
| 連番号 | | | |
| *6送金依頼明細通番・・・6桁でユニークとなる送金明細単位 | | | |
| の一連番号 | | | |
| | | | |
| ◆みずほ e-ビジネスサイトの場合 | | | |
| "1","NOT PROVIDED"等任意の値を設定。 | | | |

| エラーメッセージ | 原因 | 対処のしかた | 備考 |
|---|------------------------------|------------------------|----|
| 取引照会番号は 35 文字以内で指 | EndToEndId の値が 35 文字以 | EndToEndId の値を 35 文字以 | |
| 定してください。 | 内となっていない。 | 内として、再実行してください。 | |
| 受取人名は 140 文字以内で指定 | Nm の値が 140 文字以内となっ | Nm の値を 140 文字以内とし | |
| してください。 | ていない。 | て、再実行してください。 | |
| 受取人住所の都市名は35文字以 | TwnNm の値が 35 文字以内と | TwnNm の値を 35 文字以内とし | |
| 内で指定してください。 | なっていない。 | て、再実行してください。 | |
| 受取人口座番号を 34 文字以内で | Id の値が 34 文字以内となって | Id の値を 34 文字以内として、 | |
| 指定してください。 | いない。 | 再実行してください。 | |
| 適法性関連情報は35文字以内で | Infの値が 35 文字以内となって | Infの値を35文字以内として、 | |
| 指定してください。 | いない。 | 再実行してください。 | |
| PrvtId は指定できません。 OrgId を | 階層 | 必要な情報を OrgId 配下に記 | |
| 指定してください。 | Document->CstmrCdtTrfInitn- | 載して、再実行してください。 | |
| | >PmtInf->Dbtr->Id に PrvtId が | | |
| | 設定されている。 | | |
| <cdttrftxinf>配下の<pmttpinf></pmttpinf></cdttrftxinf> | CdtTrfTxInf 配下の PmtTpInf で | 必要な情報を CdtTrfTxInf 配下 | |
| に設定してください。 | はなく、PmtInf配下のPmtTpInf | の PmtTpInf に記載して、再実 | |
| ※メッセージ内の予約文字 | に値が設定されている。 | 行してください。 | |
| (<>"'&)は全角で出力されます。 | | | |
| <cdttrftxinf>配下の</cdttrftxinf> | CdtTrfTxInf 配下の | 必要な情報を CdtTrfTxInf 配下 | |
| <instrfordbtragt>に設定してくだ</instrfordbtragt> | InstrForDbtrAgt ではなく、 | の InstrForDbtrAgt に記載し | |
| さい。 | PmtInf 配下の InstrForDbtrAgt | て、再実行してください。 | |
| ※メッセージ内の予約文字 | に値が設定されている。 | | |
| (<>″'&)は全角で出力されます。 | | | |

| エラーメッセージ | 原因 | 対処のしかた | 備考 |
|---|----------------------|-----------------------|----|
| <cdttrftxinf>配下の<ultmtdbtr>に設</ultmtdbtr></cdttrftxinf> | CdtTrfTxInf 配下の | 必要な情報を CdtTrfTxInf 配下 | |
| 定してください。 | UltmtDbtr ではなく、 | の UltmtDbtr に記載して、再実 | |
| ※メッセージ内の予約文字(<>"'&)は | PmtInf 配下の UltmtDbtr | 行してください。 | |
| 全角で出力されます。 | に値が設定されている。 | | |
| <cdttrftxinf>配下の<chrgbr>に設定</chrgbr></cdttrftxinf> | CdtTrfTxInf 配下の | 必要な情報を CdtTrfTxInf 配下 | |
| してください。 | ChrgBr ではなく、PmtInf | の ChrgBr に記載して、再実行 | |
| ※メッセージ内の予約文字(<>"'&)は | 配下の ChrgBr に値が設 | してください。 | |
| 全角で出力されます。 | 定されている。 | | |

バリデーションチェックツール 操作ガイドマニュアル

改訂履歴

| 項 | 版 | 改定日 | 章/ | 改定理由 | 改定前 | 改定後 |
|---|-----|-----------|----|------|-----|-----|
| 番 | 数 | | 項 | | | |
| 1 | 1.0 | 2024/5/20 | _ | 新規作成 | _ | - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |